

プロジェクト名	s-flow	分類	仕様書	機能名称	商品マスタ	作成日	2023/01/19	作成者	川原
概要	商品マスタのファイル入出力仕様を記載します。					更新日	2023/09/28	更新者	幸地

項目名	Seq.	項目内容	入出力		編集属性					表示属性			備考
			入力	出力	PK	必須	桁数	小数部	値範囲	表示書式	初期値	選択候補/変換	
コード	1	商品データを管理するコードを入力します。同じコードの商品は登録できません。 ※1度保存すると変更できません。	○	○	○	○	25	-					既存の商品のコードを入力した場合、更新としてインポートがされます。
名称	2	商品の名前を入力します。ここで入力した値が、各明細一覧画面の商品欄に表示されます。	○	○		○	100	-					
型番	3	商品の型番の情報を入力でき、値は帳票に利用できます。	○	○			100	-					
メーカー	4	商品のメーカーの情報を入力でき、値は帳票に利用できます。	○	○			100	-					
計上単位	5	商品に使う単位で、使用する最小となる単位を設定します。	○	○	○		10	-					
バーコード種類	6	登録するSKUに対応するバーコードの種類が選択できます。	○	○			-	-			JAN13 JAN8 UPCA UPCE ITF14 Codabar Code39 Code128		
商品/バーコード	7	登録するSKUのバーコード番号を登録する事ができます。	○	○		△	25	-					△：バーコード種類が指定されている場合は必須です。
仕入先コード	8	各明細一覧で商品を選択したときに、仕入先の項目に初期値として表示される【仕入先】を入力できます。仕入先が1つに決まっている場合に登録が推奨されます。	○	○			-	-			仕入先マスタ		
仕入先名称	9	指定された仕入先の名称が出力されます。		○			-	-					
補充基準数量	10	商品を補充する基準となる数値を入力できます。【補充商品一覧】や管理帳票の【補充商品一覧表】で補充が必要な判定に使用されます。	○	○		△	11	3	0以上	0.000			△：補充数量が"0"以外の場合は必須です。
補充数量	11	補充が必要な商品を発注する際の数値を入力できます。補充商品一覧から発注する際の発注数量の初期値として利用されます。	○	○			11	3	0以上	0.000			
補充単位コード	12	補充数量の単位を設定できます。商品の計上単位もしくは荷姿を設定できます。補充商品一覧から発注する際の単位の初期値として利用されます。	○	○			-	-			計上単位 荷姿マスタ(同一商品)		
数量小数桁数	13	商品の数量の小数桁を何桁まで管理するかを入力できます。3桁まで指定可能です。 ※1度確定すると変更できません。	○	○			1	-	0~3				1度確定をした場合、上書きできなくなります。
数量丸め方法	14	【数量小数桁数】で指定した桁数より小さな桁を、どのような基準で処理するかを入力できます。 ※1度確定すると変更できません。	○	○		○	-	-			四捨五入 切捨て 切上げ		1度確定をした場合、上書きできなくなります。
在庫単価小数桁数	15	在庫の単価の小数桁を何桁まで管理するかを入力できます。6桁まで指定可能です。 ※1度確定すると変更できません。	○	○			1	-	0~6				1度確定をした場合、上書きできなくなります。
在庫単価丸め方法	16	【在庫単価小数桁数】で指定した桁数より小さな桁をどのような基準で処理するかを指定します。 ※1度確定すると変更できません。	○	○		○	-	-			四捨五入 切捨て 切上げ		1度確定をした場合、上書きできなくなります。
棚卸商品区分	17	在庫管理を行わない場合チェックを入れます。ただし、直送取引がある場合はチェックを外してください。変更はできないので、変更する場合は新しく商品を登録します。 ※1度確定すると変更できません。変更する場合は新しく商品を登録します。	○	○			-	-			*：棚卸対象外 未設定：棚卸対象		1度確定をした場合、上書きできなくなります。
販売単価区分	18	商品を各明細に登録する際の、初期値としての単価取得方法を【販売単価掛率】と【単価マスタ】から指定できます。	○	○		○	-	-			販売単価掛率 単価マスタ		
上代単価	19	【販売単価区分】で【販売単価掛率】が選択されている場合に、単価の計算に使われます。	○	○		△	15	6	0以上				△：販売単価区分が販売単価掛率の場合は必須です。
仕入単価区分	19	商品を各明細に登録する際の、初期値としての単価取得方法を【商品マスタ】と【単価マスタ】から指定できます。	○	○		○	-	-			商品マスタ単価マスタ		仕入単価の値を取得するか、単価マスタの値を取得するかを選択する。
仕入単価	20	変注での粗利計算の仕入単価として使われます。また、【仕入単価区分】で【商品マスタ】が選択されている場合に、単価の初期値として使われます。	○	○			15	6	0以上				
備考	21	最大200文字まで任意の値を入力でき、値は帳票出力やメモなどに利用できます。この項目は各明細伝票の【備考】の初期値になります。	○	○			200	-					
EC連携先	22	EC連携先をチェックします。	○	○			-	-			ベイス		
ベイス商品ID	23	ベイスの商品IDを指定します。	○	○			30	-					
納入区分	24	直送商品の場合チェック(*)を入れます。チェックがない場合、在庫商品になります。 発注区分と同時にチェックを入れることはできません。	○	○			-	-			*：直送 未設定：在庫		納入区分と発注区分の両方にチェック(*)が入っているとインポートエラーになります。
発注区分	25	発注対象外の場合チェック(*)を入れます。チェックがない場合、発注対象外になります。 納入区分と同時にチェックを入れることはできません。	○	○			-	-			*：発注対象外 未設定：発注対象		納入区分と発注区分の両方にチェック(*)が入っているとインポートエラーになります。
予備テキスト1	26	任意に入力できる項目です。入力した内容は、取引伝票(明細)の登録時に表示されます。	△	○			50	-					△：テナント設定の商品予備項目の割当て【予備テキスト1】に【商品メモ】が割り当てられている場合のみ有効です。 ※項目名はテナント設定に設定された予備テキスト1名称を設定します。



プロジェクト名	s-flow	分類	仕様書	機能名称	商品マスタ	作成日	2023/01/19	作成者	川原
概要	商品マスタのファイル入出力仕様を記載します。					更新日	2023/09/28	更新者	幸地

項目名	Seq.	項目内容	入出力		編集属性					表示属性			備考	
			入力	出力	PK	必須	桁数	小数部	値範囲	表示書式	初期値	選択候補/変換		
商品区分1コード	46	商品を任意の区分で分類することができ、帳票の集計や検索等で利用できます。【区分一覧マスタ】>【区分種別】が【商品区分1】のデータを選択できます。	○	○				-	-				区分マスタ(商品区分1)	
商品区分1名称	47	【商品区分1】に設定した区分の【名称】が表示されます。		○				-	-					
商品区分2コード	48	商品を任意の区分で分類することができ、帳票の集計や検索等で利用できます。【区分一覧マスタ】>【区分種別】が【商品区分2】のデータを選択できます。	○	○				-	-				区分マスタ(商品区分2)	
商品区分2名称	49	【商品区分2】に設定した区分の【名称】が表示されます。		○				-	-					
商品区分3コード	50	商品を任意の区分で分類することができ、帳票の集計や検索等で利用できます。【区分一覧マスタ】>【区分種別】が【商品区分3】のデータを選択できます。	○	○				-	-				区分マスタ(商品区分3)	
商品区分3名称	51	【商品区分3】に設定した区分の【名称】が表示されます。		○				-	-					
商品区分4コード	52	商品を任意の区分で分類することができ、帳票の集計や検索等で利用できます。【区分一覧マスタ】>【区分種別】が【商品区分4】のデータを選択できます。	○	○				-	-				区分マスタ(商品区分4)	
商品区分4名称	53	【商品区分4】に設定した区分の【名称】が表示されます。		○				-	-					
商品区分5コード	54	商品を任意の区分で分類することができ、帳票の集計や検索等で利用できます。【区分一覧マスタ】>【区分種別】が【商品区分5】のデータを選択できます。	○	○				-	-				区分マスタ(商品区分5)	
商品区分5名称	55	【商品区分5】に設定した区分の【名称】が表示されます。		○				-	-					
商品区分6コード	56	商品を任意の区分で分類することができ、帳票の集計や検索等で利用できます。【区分一覧マスタ】>【区分種別】が【商品区分6】のデータを選択できます。	○	○				-	-				区分マスタ(商品区分6)	
商品区分6名称	57	【商品区分6】に設定した区分の【名称】が表示されます。		○				-	-					
移行用フィールド1	58	データ移行用のフィールドです。ファイル入出力では利用できません。		○				-	-					
移行用フィールド2	59	データ移行用のフィールドです。ファイル入出力では利用できません。		○				-	-					
移行用フィールド3	60	データ移行用のフィールドです。ファイル入出力では利用できません。		○				-	-					
移行用フィールド4	61	データ移行用のフィールドです。ファイル入出力では利用できません。		○				-	-					
状態	62	マスタの状態が表示されます。		○				-	-					
所有者	63	ワークフローが割り当てられているユーザーが出力されます。		○				-	-					
初回保存日	64	マスタの初回保存日が表示されます。		○				-	-	yyyy-mm-dd hh:mm:ss				
初回保存者	65	マスタの初回保存を行ったユーザーが表示されます。		○				-	-					
最終更新日	66	選択した商品データを最後に更新した日時が表示されます。		○				-	-	yyyy-mm-dd hh:mm:ss				
最終更新者	67	マスタを最後に更新したユーザーが表示されます。		○				-	-					